

Téléphone Android : stopper les popups qui réclament l'installation d'applis (Cleaner, Booster...)

Si votre téléphone Android affiche en boucle des fenêtres vous poussant à installer une application « Cleaner », « Booster », « Torche » ou « Économie batterie », il s'agit très probablement d'un logiciel indésirable déjà installé. Voici comment l'identifier et l'éliminer.

1. Repérer l'application responsable

- Allez dans Paramètres → Applications.
- Appuyez sur les trois points en haut à droite → Trier par date d'installation (ou « Récemment installées » selon la version).
- Repérez toute application suspecte installée récemment, au nom bizarre, à l'icône générique, ou que vous ne reconnaissez pas — souvent déguisée en « Cleaner », « Booster », « Torche » ou « Économie batterie ».

2. Retirer les droits administrateur avant de désinstaller

Certains logiciels malveillants se protègent en obtenant des droits administrateur : s'ils les possèdent, la désinstallation reste grisée ou impossible tant qu'on ne les a pas retirés.

- Paramètres → Biométrie et sécurité → Autres paramètres de sécurité → Applications d'administration de l'appareil (le chemin exact peut varier légèrement selon votre version d'Android).
- Désactivez les droits pour toute application suspecte.
- Retournez dans Paramètres → Applications, sélectionnez l'application en question → Désinstaller.

3. Couper l'affichage par-dessus les autres applis

C'est souvent ce qui permet aux popups d'apparaître même quand vous n'êtes pas dans l'application concernée.

- Paramètres → Applications → icône ■■ (roue crantée) ou « Accès spécial » → Affichage par-dessus d'autres applis.
- Désactivez cette permission pour toute application inconnue ou non indispensable.

4. Nettoyer les notifications indésirables

- Paramètres → Notifications → Paramètres avancés (ou directement dans la liste des applications).
- Repérez les applications ou sites qui envoient des notifications de type publicitaire et désactivez-les.

5. Vérifier aussi le navigateur (Samsung Internet / Chrome)

Avec Samsung Internet :

- Ouvrez l'application → menu ≡ → Paramètres → Sites → Notifications → supprimez les sites suspects.
- Paramètres → Bloqueurs de contenu intelligent → activez le blocage des publicités si disponible.

Avec Chrome, la démarche est similaire dans les paramètres de notifications par site.

6. En dernier recours : le mode sans échec

Si une application refuse de se désinstaller ou fait planter le téléphone :

- Maintenez le bouton Marche/Arrêt, puis appui long sur l'icône Éteindre jusqu'à ce que « Redémarrer en mode sans échec » apparaisse.
- Confirmez : le téléphone redémarre avec uniquement les applications système actives.
- Désinstallez la ou les applications problématiques dans ce mode.
- Redémarrez normalement.

En résumé

Pour aller au plus rapide, commencez directement par l'étape 6 (mode sans échec) afin de désinstaller l'application sans qu'elle ne résiste. Vous pourrez ensuite traiter tranquillement les étapes 2 à 5 pour sécuriser durablement votre téléphone.